



全データ印刷設定手順書

ラベルエキスパートで作成したデータテーブルを一括で印刷する手順は以下の通りです。

1 オプションタブに切り替え、環境設定のボタンをクリックします。




2 環境設定のダイアログボックスが表示されたら印刷動作設定のタブに切り替えます。

切り替えたら、


「全データ印刷機能を有効にする」を☑します。

更新をクリックしてから OK をクリックします。



※ここまでは初回のみでの操作になります。

3 データテーブルタブに切り替えて印刷ボタンをクリックします。



4 印刷のダイアログボックスが表示されたら、

「全データを印刷」に☑をして


印刷開始(P)をクリックするとデータテーブルにある全データが印刷されます。

※ラベルデザインの画面で印刷ボタンを押すと表示されません



※データテーブルでデータの絞り込みを行うと

絞り込んだデータのみを印刷することも可能です。



以上で、ラベルエキスパートで作成したデータテーブルの全データ印刷設定手順は終了しました。